

## 系统要求

ABC Viewer 包含三个安装组件：

- ABC View Server
- ABC View servlet
- ABC View applet

**重要事项** 如果 ABC wCM 安装在 DMZ 区域中的 Web 服务器上，请在同一 Web 服务器上安装 ABC Viewer 客户端 applet。不要将 ABC View Server 与 ABC wCM 安装在同一台 Web 服务器上。ABC View Server 必须与其它 ABC 服务程序一起安装在防火墙内单独的 Windows NT/2000 服务器计算机上。

对于 ABC CM 用户，可以在以下计算机上安装 ABC Viewer 客户端 applet：

- 包含 ABC View Server 和 Web 服务器的同一台计算机。
- 一台单独的计算机，条件是 Web 服务器和 ABC View Server 均必须驻留在防火墙内。

ABC CM 用户也可以指向 DMZ 中的 wCM Web 服务器以访问 ABC Viewer 客户端 applet。

ABC View Server 不要求在客户计算机上进行任何维护。Web 浏览器通过标准的 HTML Web 页面访问 ABC View Server。applet 自动下载到客户端并存储在浏览器缓存中。这样只需在服务器中安装新版本的软件，客户端的浏览器会自动检测新的 ABC View Server 版本，并在有新版本时下载 applet。

ABC View Servlet (VueServlet) 作为 ABC wCM 的安装组件打包和部署。它运行在用于部署 ABC wCM 的同一台 WebLogic 服务器上。除针对 ABC wCM 的配置以外，不需要进行其它额外的配置。VueServlet 用于从外部客户端（例如 ABC wCM）通过标准的 HTTP/HTTPS 端口穿越防火墙访问 ABC View Server。内部 ABC CM 用户不需要 VueServlet，因为他们可以通过 ABC View Server 自身的端口（默认端口是 5099）直接访问 ABC View Server。

ABC View Server 基于大多数浏览器都支持的 Java 1.1。用户无需下载 Sun Java 1.2 插件即可使用 ABC Viewer。不过，Java 1.1 限制为 72 dpi 的打印分辨率。对于高分辨率打印以及宽幅打印机和绘图仪，将使用本地 DLL 组件。此外，还有一个组件提供处理文档、电子表格和数据库的替代方式，可以更快速地处理这些格式的文件。

### 客户端要求

客户计算机只需要安装 Java 1.1 兼容浏览器（包括 Netscape 4.08 和更高版本，以及 Microsoft 4.0 和更高版本）。

Netscape 用户会收到安全警告对话框，指出 ABC Viewer 客户端正在请求通常向插件授予的权限（虽然并不需要插件）。通过这种方式，可以快捷地启用 applet 正常工作所需的一组权限。

### 服务器要求

本节说明最低系统要求。

- Pentium® III

- 256 MB 内存，支持四个处理器；512 MB 内存，最多支持九个处理器。
- Windows NT/2000
- 本地或能够访问的 Web 服务器，可以是 Microsoft IIS 4.0 或 5.0，或者是 Solaris 上的 Apache 1.3。

## 安装 ABC View Server

**注意** 如果在安装 ABC View Server 后在同一台计算机上安装 ABC，则某些 ABC View Server 信息可能被覆盖，需要重新安装 ABC View Server。

**重要事项** 如果使用了防病毒程序，请禁用该程序。防病毒程序可能会误认为安装程序中使用的组件感染了病毒，因而锁定安装过程。您可以在安装完成之后打开防病毒程序。

此外，还应关闭其它任何打开的应用程序，包括 Outlook。

### 安装 ABC View Server:

1 使用具有本地管理员权限的登录名登录到计算机。

2 插入第一张 ABC 安装光盘。

3 如果安装过程没有自动启动，请打开第一张 ABC 安装光盘的目录，双击 **Setup.exe** 图标。ABC 主画面出现在屏幕上。

4 单击**安装 ABC**。

稍等片刻后“欢迎”画面出现在屏幕上。

**注意** 如果安装程序检测到没有足够的磁盘空间，则会出现提示信息。请退出安装，确保系统符合第 1-6 页中列出的系统要求。

5 阅读并遵循屏幕上的建议事项，然后单击**下一步**。

“软件许可证协议”对话框出现。

6 如果您接受许可证协议的条款，请单击**我同意**。

“客户信息”对话框出现。

7 输入您的姓名、公司和 ABC 序列号（请与 ABC 管理员联系以获得序列号），然后单击**下一步**。

“注册确认”对话框出现。

8 检查所输入的内容，然后单击**是**确认并继续安装，或者单击**否**返回“用户信息”对话框并更正输入内容。

“选择安装类型”对话框出现。

9 选择 **View Server** 以安装 ABC View Server 组件。单击**下一步**。

“选择程序文件夹”对话框出现。

10 接受默认的程序组（建议），或者选择新的程序组。单击**下一步**。

“ABC iFS 主机名”对话框出现。

11 输入安装 ABC iFS 的计算机主机名。单击**下一步**。

“选择目标位置”对话框出现。